Manual för livesändning

Innebandy Play | Solidsport Broadcaster

För dig som ska filma matchen med mobil eller surfplatta. Sekretariatet ansvarar för resultat och matchklocka i iBIS.

1. Förbered utrustningen

Sofia skickar inloggningsuppgifterna till ansvarig filmare före matchen.

Var på plats **30-60 minuter före matchstart.**

• Använd en fulladdad mobil eller surfplatta. Ha laddare eller powerbank ansluten under matchen.

• Kontrollera att Solidsport Broadcaster är installerad och att du kan logga in.

• Använd stabilt wifi eller mobilnät. Rekommenderad uppladdningshastighet är minst 10 Mbit/s.

• Aktivera Stör ej. Kontrollera att skärmen inte låser sig under sändningen.

• Montera enheten liggande på ett stativ vid mittlinjen, gärna en bit upp på läktaren. Håll kamera och mikrofon fria.

2. Öppna rätt match

1. Öppna Solidsport Broadcaster och logga in med kontot som har behörighet till lagets kanal.

2. Leta upp matchen. Kontrollera lag, datum och starttid.

3. Öppna matchens sändningsläge.

Saknas matchen? Kontakta Sofia. Matchen måste vara aktiverad och blir tillgänglig i appen tidigast 48 timmar före matchstart.

3. Kontrollera bild och ljud

• Kontrollera att bilden är liggande och rak. Prova att panorera åt båda hållen.

• Be Sofia eller någon med administratörsbehörighet förhandsgranska på en annan enhet: öppna matchens sida, välj Show as admin och sedan Watch Stream eller uppspelningsknappen.

• Kontrollera både bild och ljud. Stäng av ljudet på kontrollenheten när kontrollen är klar för att undvika rundgång.

Under och efter matchen

4. Starta sändningen

I sändningsläget kan en **nedräkning** visas. När den når noll går sändningen live automatiskt. Vill du gå live tidigare väljer du **Broadcast now**.

När nedräkningen är borta kan sändningen redan vara live. Var uppmärksam på vad kameran och mikrofonen fångar upp.

5. Filma matchen

• Följ spelet med lugna, jämna rörelser. Undvik snabba panoreringar och onödig zoomning.

• Visa bollen, närliggande spelare och spelytor.

• Undvik privata samtal nära mikrofonen. Informera gärna dem som står bredvid.

• Håll uppsikt över batteri, laddning och sändningsstatus.

Resultat och matchklocka hämtas från iBIS. Du ska inte rapportera mål eller tid manuellt i Broadcaster. Grafiken kan se annorlunda ut i din app än hos tittarna.

6. Periodpauser och avslut

Låt sändningen fortsätta i periodpauserna och rikta kameran mot planen. Kontrollera laddning och uppkoppling. Undvik privata samtal nära mikrofonen.

När matchen och gärna lagens tackning är klara: använd appens funktion för att **avsluta sändningen**. Kontrollera att den verkligen har avslutats innan du stänger appen.

Om något strular

Problem	Gör så här
Matchen saknas	Kontrollera att du använder rätt konto. Kontakta Sofia för kontroll av behörighet och aktivering.
Bilden hackar / orange eller röd status	Kontrollera uppkopplingen. Prova lägre sändningskvalitet i inställningarna, exempelvis Medium till Low.
Fel resultat eller klocka	Meddela sekretariatet. Försök inte korrigera uppgifterna manuellt i Broadcaster.
Grafiken saknas i kameravyn	Be någon kontrollera tittarnas sändning på en annan enhet innan ni felsöker vidare.